

## GESTOS DE VOICEOVER Y ZOOM PARA WATCH OS 7.3.2

### 1. Introducción

En este documento se explican los gestos que se deben utilizar para manejar un Apple Watch con Watch OS 7.3.2.

Toda la información que aparece en esta guía se ha sido comprobada en iOS 14.4.1. Si se utiliza otra versión de iOS, algunos comandos o gestos podrían cambiar.

Este documento no es un manual de uso de VoiceOver o Zoom. Es una guía de comandos y gestos. Si necesita más información sobre VoiceOver o Zoom consulte el manual de usuario de su dispositivo o vaya a la página <http://www.apple.com/es/accessibility/>


### 2. Glosario

- Flick: Deslizar el dedo rápidamente de parte a parte de la pantalla. Ej.: para hacer flick a la izquierda se debe colocar el dedo en el lateral derecho de la pantalla y desplazarlo rápidamente hasta el lateral izquierdo. Durante este movimiento no se debe perder el contacto con la pantalla.

### 3. Gestos de VoiceOver

#### 3.1. Gestos con un dedo

Gesto	Acción
Tocar la pantalla o recorrerla	Selecciona y verbaliza el elemento que se encuentre debajo del dedo.
Tocar dos veces rápidamente	Ejecuta el elemento seleccionado.
Flick a la derecha	Desplaza el foco al elemento siguiente.
Flick a la izquierda	Desplaza el foco al elemento anterior.
Flick abajo	Selecciona la opción siguiente del elemento en el que se encuentre el foco.
Flick arriba	Selecciona la opción anterior del elemento en el que se encuentre el foco.



### 3.2. Gestos con dos dedos

Gesto	Acción
Tocar una vez	Pausar o reanudar verbalización.
Tocar dos veces rápidamente	Botón especial.
Tocar dos veces manteniendo la segunda pulsación hasta escuchar un sonido y sin soltar desplazar hacia arriba	Subir volumen de VoiceOver.
Tocar dos veces manteniendo la segunda pulsación hasta escuchar un sonido y sin soltar desplazar hacia abajo	Bajar volumen de VoiceOver.
Tocar tres veces rápidamente	Activar o desactivar el modo de navegación utilizando el botón de corona Crown.
Flick arriba	Desplaza el foco una página hacia abajo.
Flick abajo	Desplaza el foco una página hacia arriba.
Flick derecha	Desplaza el foco una página a la izquierda.
Flick izquierda	Desplaza el foco una página a la derecha.
Flick izquierda y derecha	Atrás, cancelar o cerrar botón emergente.

#### Notas:

- 1- Botón atrás. Se debe hacer flick a la derecha y a la izquierda rápida y consecutivamente, sin levantar ningún dedo.
- 2- Si se hace flick hacia la derecha o hacia la izquierda en la esfera se cambiará entre ellas.

## 4. Zoom

Gesto	Acción
<b>Tocar dos veces con dos dedos</b>	Aumentar o reducir zoom.
<b>Arrastrar dos dedos</b>	Desplazarse por la pantalla.
<b>Tocar una vez con dos dedos</b>	Activar o desactivar la exploración de pantalla con la corona digital Crown.
<b>Tocar dos veces con dos dedos y sin soltar , arrastrar hacia arriba o abajo</b>	Ajustar el nivel de ampliación.

## 5. Fuentes de información

Para la elaboración de esta guía se ha extraído información de:

<http://www.apple.com/es/accessibility/>